burda style

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире. Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

114 A, B Пуловеры ••


Размеры 36, 38, 40, 42, 44
Длина по спинке ок. 65 см.


Вам потребуется:
Пуловер A. Трикотажное полотно хай-тек в цветочек 0,70–0,70–0,70–0,75–0,75 м шириной 140 см; однотонное жаккардовое трикотажное полотно с эластаном 0,80–0,80–0,80–0,85–0,85 м шириной 140 см; флизелин формбанд.
Пуловер B. Байка в клетку 1,10–1,20–1,25–1,25–1,30 м шириной 150 см; однотонное трикотажное полотно «в елочку» с эластаном 0,80–0,80–0,85–0,85–0,85 м шириной 125 см; флизелин формбанд.
Рекомендуемые ткани: трикотажные полотна или ткани, раскроенные по косой. Для пояса по нижнему срезу и манжет использовать только эластичные трикотажные полотна.

Бумажная выкройка:
Переснять детали выкройки. На деталях 21 и 22 обратите внимание на разные линии направления долевой нити для моделей 114 A и 114 B.
Совет, модель B. Процесс раскроя можно значительно упростить, если детали 21 и 22 переснять дважды и склеить по линиям середины переда/спинки. Или же сложите шелковую бумагу вдвое, сгиб бумаги совместите с линией сгиба детали на листе выкроек.

Припуски:
На швы и по срезам — 1,5 см.

Раскрой:
Пуловеры A, B:
Из трикотажного полотна хай-тек в цветочек/байки в клетку:





21 Перед со сгибом	1x
22 Спинка со сгибом	1x

Из однотонного жаккардового трикотажного полотна/ трикотажного полотна «в елочку» с эластаном:

23 Рукав	2x


a) пояс по нижнему срезу длиной 92–96–100–104–108 см и шириной 12 см, в готовом виде 6 см;
b) 2 манжеты длиной по 18–18–19–19–20 см и шириной по 12 см, в готовом виде 6 см.
Флизелин формбанд: приутюжить вдоль срезов горловин, при этом цепной шов на флизелине должен совмещаться с вычерченной линией шва на детали кроя.

Пошив:
Пуловеры A, B
Рекомендации по работе с трикотажными полотнами: детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальным эластичным стежком или узким зигзагообразным стежком.
- Припуски по срезам горловин переда и спинки обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить с лицевой стороны на расстоянии по 7 мм.
- Выполнить плечевые и боковые швы. Припуски швов разутюжить. Концы припусков плечевых швов пришить к краю горловины.
- На поясе по нижнему срезу стачать короткие срезы. Пояс сложить вдоль пополам изнаночной стороной вовнутрь и приутюжить. Продольные срезы пояса притачать вместе, растягивая, к нижним срезам переда и спинки, совместив шов пояса с одним боковым швом. Припуски шва обметать вместе и заутюжить вверх.
- На рукавах выполнить швы. На каждой манжете стачать короткие срезы. Манжету сложить вдоль пополам, срезы манжеты притачать вместе, растягивая, к нижнему срезу рукава. Припуски шва заутюжить вверх.
- Рукава втачать в проймы лицевой стороной к лицевой стороне, совместив поперечные метки (контрольная метка 4) на рукавах и на проймах переда, а метки на окатах рукавов — с плечевыми швами.


Планы раскладки

Пуловер A

Трикотажное полотно хай-тек в цветочек шириной 140 см




Однотонное жаккардовое трикотажное полотно с эластаном шириной 140 см



Вдвое складывать трикотажное полотно лицевой стороной вовнутрь, в один слой раскладывать ткань лицевой стороной вверх.

Пуловер B

Байка в клетку шириной 150 см



Однотонное трикотажное полотно «в елочку» с эластаном шириной 125 см

